

PDF Daten

Eine **PDF-Vorgabe** besteht aus einer Gruppe von Einstellungen, die den Erstellungsprozess einer PDF-Datei beeinflusst. Diese Einstellungen dienen der Abstimmung von Dateigröße und Qualität, wobei der Verwendungszweck der PDF-Datei maßgeblich ist. Einige der Vorgaben stehen erst zur Verfügung, wenn Sie aus dem Ordner „**Extras**“ in den Ordner „**Settings**“ für benutzerdefinierte Einstellungen verschieben.

Einstellungen befinden sich die Ordner „Extras“ und „Settings“

(Windows) „Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/Adobe/Adobe PDF“
(Mac OS) „Library/Application Support/Adobe PDF“.

Benutzerdefinierten Einstellungen werden im folgenden Verzeichnis gespeichert:

(Windows) Dokumente und Einstellungen/[Benutzername]/Anwendungsdaten/Adobe/Adobe PDF/Settings;
(Vista) Benutzer/[Benutzername]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings;
(Mac OS) Benutzer/[Benutzername]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Ihre PDF-Einstellungen. Die Einstellungen kehren **nicht automatisch** zu den Standardeinstellungen zurück.

Druckausgabequalität

Erstellt PDF-Dateien für die Druckausgabe in hoher Qualität. In diesem Fall ist die **Qualität des Inhalts von höchster Priorität**. Ziel ist es, alle Informationen in der PDF-Datei beizubehalten, die unsere Druckerei benötigt, um das Dokument korrekt zu drucken. **Diese Vorgabe verwendet PDF 1.4, konvertiert Farben in CMYK und führt bei Farb- und Graustufen-bildern eine Neuberechnung auf 300 ppi sowie bei einfarbigen Bildern auf 1200 ppi durch. Die verwendeten Schriftarten werden in Form von Untergruppen eingebettet und die Transparenz wird beibehalten (bei Dateitypen, die transparentfähig sind).**

Diese PDF-Dateien können in Acrobat 5.0 und Acrobat Reader 5.0 (und höheren Versionen) geöffnet werden.

Hinweis: Bevor Sie eine PDF-Datei erstellen, sollten Sie mit unserer Druckerei die **Ausgabeauflösung** und **sonstige Einstellungen** klären. Oder fordern Sie unsere **joboptions-Datei** mit den empfohlenen Einstellungen an.

Info zur Beschnittzugabe

Bildelemente die beim Druck randabfallend sind, müssen auf größerem Bogen über das Format hinaus gedruckt werden. Bei der Druckweiterverarbeitung wird der Bogen entsprechend zugeschnitten oder gestanzt.

Als **Beschnittzugabe** bezeichnet man das Maß, um welche die Elemente vergrößert werden. In den meisten Fällen sind dies **3 mm**. Elemente die randabfallend sind, wie z.B. Text, müssen **mindestens 3 mm** von der Schnittkante entfernt bleiben.



Bei Fragen kontaktieren Sie uns einfach

Alle Kontakte auf www.bts.at